



Windows Live メールの設定

1. 「スタート」ボタンをクリックして「すべてのプログラム」から「Windows Live メール」を選択します。
2. 初めて Windows Live メールを起動すると下記画面が表示されますので、説明に従い設定を行ってください。



- * 「電子メール アドレス」にはお客様登録書の⑧メールアドレスを入力します。
(例：info@kcnet.ne.jp)
- * 「パスワード」にはお客様登録書に記載されている⑦メールパスワードを入力します。
(例：abcd1234[半角英数小文字入力になります])
- * 「表示名」には送信メールの差出人に表示させたい名前を入力します。
(例：峡東ケーブルネット)

すでに Windows Live メールを起動させて、又はメール設定の追加をしたい場合は、メニューバーの「ツール」から「アカウント」を選択し、表示された画面の右上にある「追加」をクリックし同様に設定を行って下さい。メニューバーが表示されていない場合は、「」ボタンから「メニューバーの表示」を選択し、メニューバーを表示させて下さい。

3. 下記画面が表示されましたら、各項目を入力します。

電子メール アカウントを追加する

電子メール サーバーの情報について

受信サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) POP3

受信サーバー(O): mxakcnet.ne.jp ポート(P): 110

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(L)

ログインに使用する認証(U): クリア テキスト認証

ログイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(L): info

送信サーバー情報

送信サーバー(O): mxakcnet.ne.jp ポート(R): 25

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

送信サーバーは認証が必要(V)

次へ(N) キャンセル

- * 「受信メールサーバーの種類」には POP3 を選択します。
- * 「受信サーバー」にはお客様登録書に記載されている⑨メールサーバ (**mxakcnet.ne.jp**)を入力してください。
- * 「送信サーバー」にはお客様登録書に記載されている⑨メールサーバ (**mxakcnet.ne.jp**)を入力してください。

4. 「次へ」ボタンをクリックします。

5. 「アカウントのセットアップに必要な情報の入力完了しました。」の画面が表示されましたら「完了」ボタンをクリックして、電子メールのセットアップを終了します。

以上で Windows Live メールの設定は完了しました。