

## SMTP・AUTH方式による認証で、KCNET回線以外からのメール送信が可能となりました。

会社や外出先からKCNETのメールアドレスでメールを送りたい時などにご活用下さい。 (※ただし、メールソフトの設定が必要となります。)

## SMTP・AUTH方式について

メール送信(SMTP)の時にユーザー名とパスワードでユーザー認証を行い、メールの送信を許可する方法です。 従来は、KCNET加入者の方はKCNET外部でインターネット接続を行っている際に、弊社のメール送信サーバを 利用してメール送信はできませんでした。

この度、メール送信認証(SMTPAUTH)を使うことによりKCNET加入者の方は、外部からでも弊社のメール送信 サーバを使用できるようになりました。

これにより、出張先などで「インターネット回線は利用できてもメール送信ができない」状況などでも、KCNETのメール 送信サーバが利用可能ですのでご活用下さい。



- 「Windows メール」を起動し「ツール」メニュー→「アカウント」をクリックします。
- 2. 「お使いのアカウント名」を選択して「プロパティ」ボタンをクリックします。



3. 「サーバー」タブを選択し「送信メールサーバー」の「このサーバーは認証が必要」に

チェックを入れます。右下の「**設定**」ボタンをクリックして次の画面を表示させます。



4. 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」にチェックをして

「OK」ボタンをクリックしウインドウを閉じます。



5. 下記画面に戻りましたら「詳細設定」タブを選択して、

「送信メール(SMTP)」の数字を「25」から「587」に変更します。

指 mxa.kcnet.ne.jp プロパティ	×
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定	
サーバーのポート番号	
送信メール (SMTP)(O): 587 既定値を使用(U)	
🔄 このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)	
受信メール (POP3)(I): 110	
📄 このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)	
サーバーのタイムアウト	
短い	
送信	
□次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60	КВ
配信	
サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	
🛄 サーバーから削除する(R) 5 🚔 日後	
□[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(M)	
OK キャンセル適	用(A)

**6.**「**OK**」ボタンをクリックして上記画面を閉じます。

「Windows メール」画面に戻り設定変更は完了しました。

- **1.** 「Outlook」を起動し「ツール」メニュー→「アカウント設定」を選択します。
- 2. 下記画面が表示されましたら「お使いのアカウント名」を選択して「変更」ボタンをクリッ

クします。

アカウント設定	
<b>電子メール アカウント</b> アカウントを追加または削除できます。?	また、アカウントを選択してその設定を変更できます。
電子メール データファイル RSS フィード	SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳
🦙 😪 新規(N) 🔆 修復(R) 🚰 変更(	A) 🔮 既定(2設定(D) 🗙 削除(M) 🔮 🗣
名前	種類
お客様のお名前	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)

3. 右下の「詳細設定」ボタンをクリックして次の画面を表示させます。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	お客様のお名前	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行う
電子メール アドレス(E):	お客様のアドレス	こことの形成しより。フィーを大口りのにはしアプラフト語 定のテスト」をクリックします(ネットワークに接続されている
サーバー情報		
アカウントの種類(A):	POP3	アカワント設定のテスト(1)
受信メール サーバー(1):	mxakcnetne.jp	
送信メール サーバー (SMTP)(O):	mxakcnetne.jp	
メール サーバーへのログオン情報	2	
アカウント名(U):	お客様のアカウント	
パスワード(P):	****	
<b>図</b> パス	ワードを保存する(R)	
メール サーバーがセキュリティです に対応している場合には、チェック	保護されたパスワード認証(SPA) クボックスをオンにしてください(Q)	【ii羊A曲i设定(M)

4. 「送信サーバー」タブを選択し、「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にチェックを入

下の「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」にチェックをします。

全般	送信サーバー	接続	詳細設定	
☑送:	信サーバー (SMT	FP) (は認2	証が必要(O)	
0	受信メール サー	バーと同	記設定を使用する(U)	
0	次のアカウントと	パスワー	ドでログオンする(L)	
	and they also be the th			
	アカワント名(N)			
	アカウント名(N) パスワード(P):			

## 5. 次に「詳細設定」タブを選択し、「送信サーバー(SMTP)」の数字を「587」に変更します。

全般	送信サーバー   接続   詳細設定	
サーバ	ーのボート番号	
受信	サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)	
[	このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)	
送信	;サーバー (SMTP)(O): 🔤	
8	史用する暗号化接続の種類(C): なし	
サーバ	–ወጶብኤምウト(T) –	
短い		
配信		
-+	ナーバーにメッセージのコピーを置く(L)	
1	サーバーから削除する(R) 10 🚽 日後	
1	□ 頂叩除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)	

**6.**「**OK**」ボタンをクリックして上記画面を閉じます。

「Outlook」画面に戻り設定変更は完了しました。